

設定方法マニュアル

ヒートマップの設定方法

【LUCICAM】 LC-IP12F-7010C / LC-IP6F-7007C



概要

本稿ではヒートマップの設定方法を解説します。

注意事項


- ・ デバイスの機種やファームウェアのバージョンによって一部表記や操作が異なる場合があります。
- ・ ヒートマップ機能は一部機種（LC-IP12F-7010C / LC-IP6F-7007C ※ 2025 年 9 月時点）のみ対応しています。

目次

- [1. ヒートマップの概要（P3 ～](#)
- [2. ヒートマップの設定（P5 ～](#)
- [3. ヒートマップの確認（P9 ～](#)
- [4. ヒートマップデータのグラフ表示（P12 ～](#)

ヒートマップの概要

ヒートマップの概要



画面を最大 64 × 36 の小さなグリッドに分割します。

人物を検出するとその人物の中心点のグリッドが 1 カウントされます。

カウント数が増加する条件は下記の通りです。

- ・グリッドに人物が留まる
- ・グリッドから人物が移動する


カウント数は相対的に統計化され、カウント数が多いグリッドほど赤く表示されます。

※ヒートマップデータは 30 分毎に更新されます。

[目次に戻る](#)

ヒートマップの設定


ヒートマップの設定



任意のブラウザでカメラにログインします。

[目次に戻る](#)

ヒートマップの設定




- ① 「設定」 をクリックします。
- ② 「AI 分析」 > 「ヒートマップの設定」 をクリックします。
- ③ 画面上をマウスでドラッグし、ヒートマップを設定したい範囲を指定します。

※赤くグリッドされたエリアがヒートマップの設定エリアです。

※「clear」ボタン（④）をクリックすると設定した範囲を消去できます。

[目次に戻る](#)

ヒートマップの設定



⑤ 「有効」スイッチを ON にします。

⑥ 「種類」のプルダウンから統計タイプを選択します。

- ・ **日**：1 日 1 データ（カウント数が 30 分毎に更新されるデータが、1 日毎に作成されます。）
- ・ **時間**：1 日 24 データ（カウント数が 30 分毎に更新されるデータが、1 時間毎に作成されます。）


※ 「種類」を変更するとそれまで保存されたデータが消去されますのでご注意ください。

⑦ 「適用」ボタンをクリックします。

[目次に戻る](#)


ヒートマップの確認

ヒートマップの確認



- ① 「ヒートマップ」をクリックします。
- ② 現在のヒートマップの状態が確認できます。
- ③ マップ上の最も赤いグリッドのカウント数が表示されます。

ヒートマップの確認



④ 表示するデータの統計方法と期間を選択します。

⑤ 「検索」 ボタンをクリックすると④で設定したデータが反映されます。

⑥ 「ダウンロード」 ボタンをクリックすると、ヒートマップの画像データが csv. データがダウンロードできます。

※ダウンロードできるデータの形式は「種類」のプルダウン(⑦)より選択可能です。

[目次に戻る](#)

ヒートマップデータのグラフ表示

ヒートマップデータのグラフ表示



ヒートマップデータのカウント数をグラフで表示することができます。

- ① 「ヒートマップのエクスポート」をクリックします。
- ② グラフの種類（線グラフ / 棒グラフ）をプルダウンから選択します。
- ③ グラフにマウスオーバーすると、各期間での総カウント数が表示されます。

[目次に戻る](#)

ヒートマップデータのグラフ表示



④ 統計方法を選択します。

⑤ 表示するデータの期間を選択します。

※統計方法：月の場合→最大 12 か月分のデータが表示可能


統計方法：日の場合→最大 31 日分のデータが表示可能

統計方法：時間の場合→最大 24 時間分のデータが表示可能

⑥ 「検索」 ボタンをクリックすると④⑤で設定したデータが反映されます。

[目次に戻る](#)

ヒートマップデータのグラフ表示



⑦「エクスポート」ボタンをクリックすると、csv. データがダウンロードできます。

[目次に戻る](#)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892(受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail support@ai-security.jp (24 時間受付)